



## JXM-IO-E32

Versionsupdate des Betriebssystems von V1.01.0.00 auf V1.04.0.00

Version 1.11

März 2021 / Printed in Germany

Dieses Dokument hat die Jetter AG mit der gebotenen Sorgfalt und basierend auf dem ihr bekannten Stand der Technik erstellt.

Bei Änderungen, Weiterentwicklungen oder Erweiterungen bereits zur Verfügung gestellter Produkte wird ein überarbeitetes Dokument nur beigelegt, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder von der Jetter AG für sinnvoll erachtet wird. Die Jetter AG übernimmt keine Haftung und Verantwortung für inhaltliche oder formale Fehler, fehlende Aktualisierungen sowie daraus eventuell entstehende Schäden oder Nachteile.

Die im Dokument aufgeführten Logos, Bezeichnungen und Produktnamen sind geschützte Marken der Jetter AG, der mit ihr verbundenen Unternehmen oder anderer Inhaber und dürfen nicht ohne Einwilligung des jeweiligen Inhabers verwendet werden.

## Inhaltsverzeichnis

---

---

<b>1</b>	<b>Änderungen bis 1.04.0.00</b>	<b>4</b>
----------	---------------------------------	----------

---

# 1 Änderungen bis 1.04.0.00

---

## Übersicht

Version 1.04.0.00

Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über neu hinzugekommene oder erweiterte Funktionen und die beseitigten Software-Bugs seit der **Version 1.01.0.00**:

Funktion	Neu	Erweitert	Korrigiert
Bei einigen Geräten war die VRef 10V zu hoch. Die Selbstkalibrierungsprozedur beim Anschalten der Hardware wurde entsprechend angepasst.			✓
Es wurde ein Fehler in der Berechnung der Periodendauer korrigiert. PERIODIC_TIME ergibt sich nun aus I_HPULSE_TIME + I_LPULSE_TIME nach jedem Zyklus.			✓
War keine Sensorversorgung eingestellt, kam es zu einem Falsch-positiven SUPPLY_FAULT-Fehler. Dieses Verhalten wurde berichtigt.			✓
Der Parameter FILTER_DEEP wurde angenommen, hatte aber keinen Einfluss auf die Mittelwertbildung.			✓



Jetter AG  
Gräterstraße 2  
71642 Ludwigsburg | Germany

Tel +49 7141 2550-0  
Fax +49 7141 2550-425  
[info@jetter.de](mailto:info@jetter.de)  
[www.jetter.de](http://www.jetter.de)

We automate your success.